



PAGPUKSA NG MGA PESTE

Sundin ang rekomendasyon ng Leads Agri Rice Management Solution Package of Technology. Para sa pamatay damo, gumamit ng FRONTIER 200 OD at ADVICE 70 EC para sa mas magandang resulta.

PAG-AANI

Anihin ang palay matapos ang 110 - 112 na araw o kapag hinog na ang 90%-95% ng mga butil ng palay.



LEADS AGRIVENTURES CORPORATION

Leads Agriventures Corporation is a subsidiary of Malveda Holdings Corp. (MHC), and was established to distribute and promote quality hybrid rice seeds that are aligned with the rice sustainability goals of farmers nationwide. Furthermore, they contract farmers from various locations nationwide to promote the use of their products and services.

For inquiries, Please contact:



NSIC 2021 Rc 666H

PRODUCT FEATURES

140 CAVANS AND UP
POTENTIAL YIELD

71% (PREMIUM)
MILLING RECOVERY

14.8 %
AMYLOSE CONTENT

110 - 112 DAYS
MATURITY

LONG & SLENDER
GRAIN TYPE

109 CM
PLANT HEIGHT



SEEDING RATE

1. **Paghahanda ng Kamahan** - Ihanda **11-14 araw** bago ang pagpupunla.
2. **Pag-aararo ng Punlaan** - Mag-araro ang palayan **3 araw** matapos magpatubig.
3. **Unang Pagsusuyod (Wetbed)** - Magsuyod 3 araw pagkatapos ng pag-aararo.
4. **Pangalawang Pagsusuyod (Wetbed)** - Magsuyod 3 araw pagkatapos ng unang pagsuyod.
5. **Huling Pagsuyod (Wetbed)** - Magsuyod 3 araw pagkatapos ng pangalawang pagsuyod.

1. Ihanda **100 m² - 130 m²** kada **5 kg** ng **Jackpot 102 hybrid seeds** o **300 m² - 400 m²** kada **5kg** ng **Jackpot 102 hybrid seeds** isang araw bago magtanim.
2. Bumuo ng **5-10 cm** na nakaangat na punlaan na halos 1m ang lapad.
3. Bumuo ng daluyan ng tubig (40 cm) sa gitna ng mga kamahan upang matanggal ang tubig at makuha ang mga punla.

Unang Pag-aabono - 7 DAS 3kgs 21-0-0
Pangalawang Pag-aabono - 14 DAS 3kgs 21-0-0



PAGBABABAD

1. Ilagay ang binhi sa matibay na paleta o sako. Ibabad sa malinis na tubig o patubig ang binhi ng 12-24 oras. Siguraduhing nakakasipsip ito ng sapat na tubig. Siguraduhin din na malinis ang tubig upang maiwasan ang pagkasira ng binhi.
2. Kung hindi nakababad sa patubig, palitan ng malinis na tubig ang binhi kada 6 na oras.
3. Pagkatapos ibabad, alisan ng tubig at ikulob ang mga binhi ng 12-24 oras sa lilim na lugar. Huwag pagpatung-patungin ang mga ito para maiwasan ang pagkasira nito.
4. Isabog ang mga sumibol na binhi sa punlaan na may ratio na 5kgs kada 100 m² - 130 m² or 15 kgs kada 300 m² - 400 m²

PAGLILIPAT TANIM

1. Siguraduhing maayos at naihanda ang lupa bago ang lipat tanim para sa pantay, maganda, at angkop na pagtubo.
2. Maglipat tanim makalipas ang 18-21 araw.
3. Huwag ihiwalay ang naipunlang palay.
4. Itundos ang mga naipunlang binhi sa naihandang lupa. Ang recommended na layo kada tundos ay 20cm x 20cm kung wet season at 15cm x 15cm naman kung dry season.

PAG-AABONO

Suriin ang lupa upang makuha ang angkop na dami ng abono o maaring sundin ang mga rekomendasyong ito:

ORAS NG APLIKASYON	FERTILIZER GRADE	DRY SEASON	WET SEASON
Basal (Isang araw bago ang lipat tanim)	14-14-14 (Complete)	4 bags	4 bags
15-20 araw matapos ang lipat tanim	46-0-0 (Urea) 14-14-14 (Complete)	1 bag 1 bag	1 bag 0
30-35 araw matapos ang lipat tanim	46-0-0 (Urea) 14-14-14 (Complete)	1 bag 1 bag	1 bag 0
40-45 araw matapos ang lipat tanim	21-0-0 (Ammosul) 0-0-60 (Muriate of Potash)	1 bag 1 bag	1 bag 1 bag
Kabuuang dami ng Abono		10 bags	8 bags

PAGPAPATUBIG

Panatilihin may maayos na irigasyon ng tubig. Patubigan ang palayan ng 2-3cm 2 araw pagkatapos ng lipat tanim. Patuyuin ang palayan 1-2 linggo bago ang anihan.